## **Einrichtung Ihres Postfachs unter Thunderbird**

- 1. Öffnen Sie das Programm Thunderbird und klicken Sie auf das Menüzeichen (drei horizontale Striche) oder alternativ auf "Extras". Wählen Sie nun die Option "Konto-Einstellungen" aus.
- 2. Klicken Sie auf "Konten-Aktionen" und wählen Sie "E-Mail-Konto hinzufügen" aus.



3. Geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort ein. Klicken Sie nun auf "Manuell Einrichten".

Bestehende E-N	1ail-Adresse einric	hten	
Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automat	g Ihrer derzeitigen E-Mail-Adr tisch nach funktionierenden un	esse deren Zugar Id empfohlenen S	ngsdaten ein. Server-Konfigurationen suchen.
Ihr vollständiger Name			
Max Mustermann		0	
E-Mail-Adresse			$\sim$
max@mustermann.de		Ū	
Passwort			en al anti-
•••••		ø	Sen A Corb
Passwort speichern			00
Manuell einrichten	Abbrechen	/eiter	
Ihre Zugangsdaten werden nu	ır lokal auf Ihrem Computer gespe	ichert.	

4. Wählen Sie das Protokoll (IMAP oder POP3) aus, das Sie zum Abrufen Ihrer Nachrichten verwenden möchten und geben Sie die Serverdaten ein. Bitte verwenden Sie als Benutzernamen Ihre E-Mail-Adresse. Klicken Sie auf "Fertig", um die Einrichtung abzuschließen.

Posteingangsserver: IMAP: Hostname: imap.webwide.de Port: 143 (ohne Verschlüsselung) oder 993 (mit Verschlüsselung)

POP3: Hostname: pop3.webwide.de Port: 110 (ohne Verschlüsselung) oder 995 (mit Verschlüsselung) <u>Postausgangsserver:</u> Hostname: smtp.webwide.de Port: 25 (ohne Verschlüsselung) oder 465 (mit Verschlüsselung)

Protokoll:	IMAP	~	
Hostname:	imap.webwide.de		
Port:	993 🔪		
Verbindungssicherheit:	SSL/TLS	~	
Authentifizier ungsmethode:	Passwort, normal	~	
Benutzername:	max@mustermann.de		
POSTAUSGANGS-SERVER			
POSTAUSGANGS-SERVER Hostname:	smtp.webwide.de		
POSTAUSGANGS-SERVER Hostname: Port:	smtp.webwide.de		
POSTAUSGANGS-SERVER Hostname: Port: Verbindungssicherheit:	smtp.webwide.de	~	
POSTAUSGANGS-SERVER Hostname: Port: Verbindungssicherheit: Authentifizierungsmethode:	smtp.webwide.de 465 文 SSL/TLS Passwort, normal	~	
POSTAUSGANGS-SERVER Hostname: Port: Verbindungssicherheit: Authentifizierungsmethode: Benutzername:	smtp.webwide.de 465 SSL/TLS Passwort, normal max@mustermann.de	~	
POSTAUSGANGS-SERVER Hostname: Port: Verbindungssicherheit: Authentifizierungsmethode: Benutzername:	smtp.webwide.de 465  SSL/TLS Passwort, normal max@mustermann.de Erweiter	↓ ↓ te Einstellung	

5. Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.